



# Lizenzierung Nodelocked ST8 (V108)



Gehen Sie mit einem Internetbrowser auf die Seite

[plm.automation.siemens.com/de\\_de/support/gtac/](http://plm.automation.siemens.com/de_de/support/gtac/)

Klicken Sie auf *Lizenz Verwaltung* und anschließend auf *Lizenzen*.



1. Geben Sie Ihren Webkey Username ein.


2. Geben Sie Ihr Webkey Password ein.

3. Klicken Sie auf *sign in*.

Haben Sie noch keinen Webkey Account oder finden Sie Ihre Daten nicht mehr?


Nehmen Sie den Leitfaden zur Erstellung eines Webkey-Accounts zur Hand.

# Lizenzierung Nodelocked ST8 (V108)



Ändern Sie ggf. die Sprache auf *Deutsch*.

Klicken Sie auf *Produktaktivierung*.



1. Wählen Sie das eingesezte Produkt.
2. Wählen Sie die Version, die verwendet werden soll (V108 steht für Version ST8).
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf *Weiter*.

# Lizenzierung Nodelocked ST8 (V108)

**Produktaktivierung**

Schritt 1 : Klicken Sie auf **Neuen Rechner erstellen**, um einen Rechner zu aktivieren und Produkte dafür zuzuweisen.  
 Schritt 2 : Klicken Sie auf **Lizenzdatei erstellen**, um Ihre Lizenz nach Aktivierung Ihrer Rechner abzurufen. Diese Lizenzdatei kann für beliebige aktivierte Rechner verwendet werden.  
 Schritt 3 : Klicken Sie zur Bearbeitung der Lizenzierung eines vorhandenen Rechners auf den Rechnernamen.

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Lang	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Benutzer
SE289	GER	Solid Edge Classic Node Lock	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001

Details ausblenden

Klicken Sie auf *Neuen Rechner erstellen*, um einen Rechner anzulegen, und eine Lizenz zuzuweisen.

**Produktaktivierung**

Schritt 1: Geben Sie den Namen des Rechners ein, den Sie aktivieren möchten. Der Rechnername wird zur Identifizierung dieses Rechners verwendet, wenn Sie diesen zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten. Geben Sie einen beschreibenden Namen ein, mit dem der Rechner an Ihrem Standort identifiziert werden kann.

Schritt 2: Geben Sie die Festplattenseriennummer (Volume-ID) des Rechners ohne den Bindestrich ein. Die Festplattenseriennummer wird in der oberen rechten Ecke des Solid Edge-Lizenzierungsdienstprogramms angezeigt, das mit Solid Edge ausgeliefert wird. Sie wird auch angezeigt, wenn Sie den Befehl dir c: in einem Befehlsfenster ausführen.

Schritt 3: Klicken Sie zum Erstellen des Rechners auf Erstellen.

Schritt 4: Klicken Sie zum Zuweisen von Produkten für diesen neuen Rechner auf Produkte zuweisen.

**Note** The Solid Edge Composite ID (SE CID) is required for ST4 license files. If you are connected using the machine you are activating you can click Get Number to retrieve your SE CID value. To obtain the value manually download and run the SE CID utility on the machine you are activating. The utility can be downloaded from the Siemens PLM FTP Server

Rechnername:\*

activation3.secid:\*

\*Erforderliches Feld

Hinweis: Wenn Sie von dem zu aktivierenden Rechner hierher verbunden sind, können Sie auf Nummer abrufen klicken, um Ihre Festplatteninformationen abzurufen.

1. Vergeben Sie einen beliebigen Rechnernamen.
2. Geben Sie die Solid Edge CID des Rechners an, für den diese Lizenzierung angedacht ist oder klicken Sie auf *Nummer abrufen*.
3. Klicken Sie auf *Erstellen*.

Falls Sie die Composite ID nicht haben, nehmen Sie bitte den *Leitfaden zur Ermittlung der Solid Edge Composite ID* zur Hand.

# Lizenzierung Nodelocked ST8 (V108)

**Produktaktivierung**

Schritt 1 : Klicken Sie auf **Neuen Rechner erstellen**, um einen Rechner zu aktivieren und Produkte dafür zuzuweisen.  
 Schritt 2 : Klicken Sie auf **Lizenzdatei erstellen**, um Ihre Lizenz nach Aktivierung Ihrer Rechner abzurufen. Diese Lizenzdatei kann für beliebige aktivierte Rechner verwendet werden.  
 Schritt 3 : Klicken Sie zur Bearbeitung der Lizenzierung eines vorhandenen Rechners auf den Rechnernamen.

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Lang	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Benutzer
SE289	GER	Solid Edge Classic Node Lock	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001

Details ausblenden

Nach dem der Rechner erstellt wurde kann dieser in der *Liste der erstellten Rechner* ausgewählt werden.

Klicken Sie auf den erstellten Rechner.

**Produktaktivierung**

Wählen Sie die Produkte aus, die von diesem Rechner entfernt werden sollen. Klicken Sie zur Zuweisung von Elementen für diesen Rechner auf die Registerkarte **Produkte zuweisen**.

Hinweis: Gewährleisten Sie zur erfolgreichen Lizenzierung und Ausführung Ihrer Anwendungen, dass Sie ein Einzelprodukt für Ihren Rechner ausgewählt haben. Einzelprodukte sind Solid Edge Classic, Foundation, Design and Drafting und Insight.

Rechner :

ID	Produkt-ID	Lang	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	Eines entfernen
Für diesen Rechner sind momentan keine Produkte zugewiesen.							

Wählen Sie *Produkte zuweisen*.

# Lizenzierung Nodelocked ST8 (V108)

Nicht zugewiesene Lizenz(en)

ID	Produkt-ID	Lang	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	
	SE289	GER	Solid Edge Classic Node Lock	31/01/2016	DEMO	000000001	1 Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen

2 Fertigstellen

1. Wählen Sie die Lizenzen und Zusatzmodule, die dem Rechner zugewiesen werden sollen, aus.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit *Fertigstellen*.

## Produktaktivierung

Schritt 1 : Klicken Sie auf Neuen Rechner erstellen, um einen Rechner zu aktivieren und Produkte dafür zuzuweisen.  
 Schritt 2 : Klicken Sie auf Lizenzdatei erstellen, um Ihre Lizenz nach Aktivierung Ihrer Rechner abzurufen. Diese Lizenzdatei kann für beliebige aktivierte Rechner verwendet werden.  
 Schritt 3 : Klicken Sie zur Bearbeitung der Lizenzierung eines vorhandenen Rechners auf den Rechnernamen.

Neuen Rechner erstellen 2 Lizenzdatei erstellen Abbrechen

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Lang	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Benutzer
SE289	GER	Solid Edge Classic Node Lock	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001

Details ausblenden

1	TestPC(282065DC17A1)				
	282060CD71A1	SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo 000000001

1. Hier werden Ihnen nun die Rechner mit den zugewiesenen Lizenzen angezeigt.
2. Um die Lizenz nun zu erstellen, klicken Sie auf *Generate License File* und speichern dieses ab.

Wenn Sie mehrere Rechner erstellen und diesen Lizenzen zuweisen wollen, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte und erstellen Sie erst am Ende die Lizenz.

Diese kann dann auf jedem in der Liste aufgeführten Rechner verwendet werden.