

Lizenzierung Nodelocked Solid Edge 2024 (v2310)




Um Solid Edge 2024 (v2310) mit einer sogenannten Einzelplatzlizenz (Nodelocked-Lizenz) zu betreiben, sind folgende Schritte nötig:

Inhalt

1.	Installieren Sie Solid Edge 2024 (v2310)	2
2.	Ermittlung der „Composite 2“	2
3.	Produktaktivierung (Download der Lizenz)	4
4.	Installieren einer Nodelocked-Lizenz	8


1. Installieren Sie Solid Edge 2024 (v2310)

Installieren Sie Solid Edge 2024 genau nach Anleitung, jedoch überspringen Sie den Punkt „Speicherort der Lizenzdatei im Solid Edge InstallShield-Assistenten“.




Dieser wird zum Schluss ausgewählt – siehe Punkt 4.

2. Ermittlung der „Composite 2“




Rufen Sie das Lizenzdienstprogramm über das Windowsstart-Menü auf.



Notieren Sie den Wert „Composite2“ zur Erstellung des Computers in der Lizenzverwaltung im Siemens Support Center (oder später mit Copy & Paste einfügen).


3. Produktaktivierung (Download der Lizenz)



Rufen Sie folgende Webseite (Siemens) auf und **scrollen** Sie zu den Support-Links runter:

<https://www.sw.siemens.com/de-DE/support-services/global-premium-support-numbers/>

Klicken Sie auf „Lizenz Verwaltung“.




1. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

2. Geben Sie Ihr Kennwort ein.

3. Klicken Sie auf „Anmelden“.


Haben Sie noch keinen WebKey-Account oder Ihre Daten nicht mehr?

Nehmen Sie den Leitfaden zur Erstellung eines WebKey-Accounts zur Hand.



Ändern Sie ggf. die Sprache auf „Deutsch“.

Klicken Sie auf „Produktaktivierung“.



1. Wählen Sie das eingesezte Produkt.

2. Wählen Sie die Version, die verwendet werden soll.

3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf „Fortfahren“.

Produktaktivierung

Schritt 1: Klicken Sie auf Neuen Computer erstellen, um einen Computer zu aktivieren und ihm Produkte zuzuweisen.
Schritt 2: Klicken Sie auf Lizenzdatei generieren, um eine Lizenz abzurufen, nachdem Sie Ihre(n) Computer aktiviert haben. Diese Lizenzdatei funktioniert auf allen aktivierten Computern.
Schritt 3: Um die Lizenzierung eines vorhandenen Computers zu bearbeiten, klicken Sie auf die Computerbezeichnung.

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Sprache	Beschreibung	Ablauf der Wartung	Lizenztyp	Benutzer
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001

[Detail ausblenden](#)

Klicken Sie auf „Neuen Computer erstellen“, um einen Rechner anzulegen und eine Lizenz zuzuweisen.

Produktaktivierung

Schritt 1: Geben Sie die Bezeichnung des Computers ein, den Sie aktivieren möchten. Die Computerbezeichnung wird verwendet, um diesen Computer später zu identifizieren, falls Sie ihn bearbeiten möchten. Geben Sie eine Bezeichnung ein, die sich gut merken lässt und den Computer an Ihrem Standort eindeutig identifiziert.
Schritt 2: Geben Sie die Seriennummer des Datenträgers (Volume-ID) ohne den Bindestrich des Computers ein. Die Seriennummer des Datenträgers befindet sich in der rechten oberen Ecke des Dialogfelds des Dienstprogramms für Solid Edge-Lizenz, das mit Solid Edge geliefert wurde. Sie wird auch als Datenträger-Seriennummer angezeigt, wenn Sie den Befehl "vol c:" von einer Eingabeaufforderung ausführen.
Schritt 3: Klicken Sie auf "Erstellen", um den Computer zu erstellen.
Schritt 4: Klicken Sie auf Produkte zuweisen, um dem neuen Computer Produkte hinzuzufügen.

Hinweis Die Solid Edge Composite ID (SE-CID) ist für ST4-Lizenzdateien erforderlich. Wenn Sie mithilfe des Computers verbunden sind, den Sie gerade aktivieren, können Sie auf Nummer abrufen klicken, um Ihren SE-CID-Wert zu erhalten. Um den Wert manuell abzurufen, laden Sie das SE-CID-Dienstprogramm auf den Computer herunter, den Sie aktivieren möchten, und führen Sie es aus. Das Dienstprogramm kann hier heruntergeladen werden: Siemens PLM-FTP-Server

*Erforderliches Feld

1. **Vergeben Sie einen beliebigen Rechnernamen.**
2. **Geben Sie die Composite 2 des Rechners an, für den diese Lizenzierung ange-dacht ist. (Das Abrufen der Nummer funktioniert nur mit Microsoft Internet Explorer)**
3. **Klicken Sie auf „Erstellen“.**

Produktaktivierung

Schritt 1: Klicken Sie auf Neuen Computer erstellen, um einen Computer zu aktivieren und ihm Produkte zuzuweisen.
 Schritt 2: Klicken Sie auf Lizenzdatei generieren, um eine Lizenz abzurufen, nachdem Sie Ihre(n) Computer aktiviert haben. Diese Lizenzdatei funktioniert auf allen aktivierten Computern.
 Schritt 3: Um die Lizenzierung eines vorhandenen Computers zu bearbeiten, klicken Sie auf die Computerbezeichnung.

Neuen Computer erstellen Lizenzdatei generieren Abbrechen

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Sprache	Beschreibung	Ablauf der Wartung	Lizenztyp	Benutzer
SE289	GER	Solid Edge Classic Node Lock	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001

Details ausblenden

Entfernen *TestPC(282065DC17A1)

Nachdem der Rechner erstellt wurde, kann dieser in der Liste der erstellten Rechner ausgewählt werden.

Klicken Sie auf den erstellten Rechner.

Produktaktivierung

Wählen Sie die Produkte aus, die von diesem Rechner entfernt werden sollen. Klicken Sie zur Zuweisung von Elementen für diesen Rechner auf die Registerkarte Produkte zuweisen.

Hinweis: Gewährleisten Sie zur erfolgreichen Lizenzierung und Ausführung Ihrer Anwendungen, dass Sie ein Einzelprodukt für Ihren Rechner ausgewählt haben. Einzelprodukte sind Solid Edge Classic, Foundation, Design and Drafting und Insight.

Rechner :

Produkte zuweisen Produkte entfernen

ID	Produkt-ID	Lang	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	Eines entfernen
Für diesen Rechner sind momentan keine Produkte zugewiesen.							

Für diesen Rechner sind momentan keine Produkte zugewiesen.

Fertigstellen

Wählen Sie „Produkte zuweisen“.

Nicht zugewiesene Lizenz(en)

ID	Produkt-ID	Lang	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	
SE289	GER	Solid Edge Classic Node Lock	29/02/2024	DEMO	000000001	1	Zuordnen
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	DEMO	000000001		Zuordnen
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	DEMO	000000001		Zuordnen
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	DEMO	000000001		Zuordnen
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	DEMO	000000001		Zuordnen
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	DEMO	000000001		Zuordnen
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	DEMO	000000001		Zuordnen
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	DEMO	000000001		Zuordnen
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	DEMO	000000001		Zuordnen
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	DEMO	000000001		Zuordnen

2 Fertigstellen

1. Wählen Sie die Lizenzen und Zusatzmodule, die dem Rechner zugewiesen werden sollen.

2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „Fertigstellen“.

Produktaktivierung

Schritt 1: Klicken Sie auf Neuen Computer erstellen, um einen Computer zu aktivieren und ihm Produkte zuzuweisen.
 Schritt 2: Klicken Sie auf Lizenzdatei generieren, um eine Lizenz abzurufen, nachdem Sie Ihre(n) Computer aktiviert haben. Diese Lizenzdatei funktioniert auf allen aktivierten Computern.
 Schritt 3: Um die Lizenzierung eines vorhandenen Computers zu bearbeiten, klicken Sie auf die Computerbezeichnung.

Neuen Computer erstellen **2** Lizenzdatei generieren Abbrechen

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Sprache	Beschreibung	Ablauf der Wartung	Lizenztyp	Benutzer
SE289	GER	Solid Edge Classic Node Lock	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001

Details ausblenden

TestPC(0904D35F155A)					
0904D35F155A	SEDEMO	Solid Edge Demo	29/02/2024	Demo	000000001

4. Installieren einer Nodelocked-Lizenz

Sobald Sie Ihre Lizenz aktiviert haben, müssen Sie sie für die Verwendung zur Verfügung stellen.


Es empfiehlt sich, die Lizenzdatei wie gewohnt in das Verzeichnis „C:\...\Solid Edge 2024\Preferences“ zu kopieren.

Achtung:

Generell kann die Lizenzdatei an einem beliebigen Ort abgelegt sein. Sie darf nach dem Zuweisen aber nicht gelöscht werden, da bei der Zuweisung der Lizenz eine Umgebungsvariable mit dem Pfad zur Lizenzdatei angelegt wird.

Verwenden Sie das Solid Edge-Lizenzdienstprogramm, um den Speicherort Ihrer Lizenzdatei zu definieren.

1. Wählen Sie im Windows-Startmenü die Option „Siemens Solid Edge 2024“ → „Lizenzdienstprogramm“ aus.
2. Wählen Sie „Lizenzdatei“ (1)
3. Suchen Sie nach Ihrer Lizenzdatei, und klicken Sie dann auf „Öffnen“ (2)
4. Um die Lizenzierung abzuschließen, klicken Sie auf „OK“.



5. Starten und testen Sie Solid Edge 2024.

Sie benötigen Hilfe bei der Installation?

Gerne übernehmen wir die Installation und Lizenzierung als Dienstleistung für Sie.
Kontaktieren Sie hierzu einfach unsere Servicehotline unter **+49 821 262756-10**.