



Lizenzierung Solid Edge ST9 (V109) Nodelocked



Gehen Sie mit einem Internetbrowser auf die Seite

plm.automation.siemens.com/de_de/support/gtac/

Klicken Sie auf *Lizenz Verwaltung* und anschließend auf *Lizenzen*.



WebKey Login

Welcome to the webkey login! The application you tried to access requires your authentication. By using the login method below your access to the retrieved application - and to other applications protected by webkey - will be granted. (So called "Single Sign-On")

WebKey Username: 

WebKey Password: 

[Forgot your Webkey User Name / Password / or Change Password](#)

New Users

If you don't have a WebKey, you may register for one.

If you are a new webkey user and need to activate your webkey key please follow this activation process.

Problems

Please note that your WebKey ID and password are case sensitive!

If you are having problems, please contact us.

1. Geben Sie Ihren Webkey Username ein.


2. Geben Sie Ihr Webkey Password ein.

3. Klicken Sie auf *sign in*.

Haben Sie noch keinen Webkey Account oder Ihre Daten nicht mehr?

Nehmen Sie den Leitfaden zur Erstellung eines Webkey-Accounts zur Hand.

Lizenzierung Solid Edge ST9 (V109) Nodelocked



SIEMENS → siemens.com → Automation and Drives

US Site Stemap | Contact Us

Deutsch

Siemens PLM Software

About Us Products Industry Solutions Partners Training & Support

License Management

Quick Links

Home Emergency License

Wählen Sie die Lizenzverwaltungsfunktion nachfolgend aus

Notfallkennwörter und Lizenzdateien
 Temporäre Kennwörter oder Notfalllizenzen für UGS-Softwareprodukte abrufen. Dadurch können Sie Ihre Produkte für eine begrenzte Zeit verwenden. Ihr Kundendienstmitarbeiter wird darüber informiert, dass Sie diesen Service angefordert haben.

Kennwörter und Lizenzdateien
 Kennwörter oder Lizenzdateien für UGS-Softwareprodukte abrufen.

Konfigurationsbericht
 Lizenzen anzeigen, die für besondere Speicherorte und Rechner registriert werden müssen.


Sold-To-Install
 Informationen zu diesem Sold-To-Install-Datensatz anzeigen.

Produktaktivierung
 Kennwörter oder Lizenzdateien für UGS-Softwareprodukte abrufen und die Aktivierung und Pflege Ihrer Solid Edge Node-Locked oder I-deas-Lizenzen

Bill-To
 Informationen zu diesem Bill-To-Datensatz anzeigen.

Ändern Sie ggf. die Sprache auf *Deutsch*.

Klicken Sie auf *Produktaktivierung*.



SIEMENS → siemens.com → Automation and Drives

US Site Stemap | Contact Us

Deutsch

Siemens PLM Software

About Us Products Industry Solutions Partners Training & Support

License Management

Quick Links

Home Emergency License

Produktaktivierung

Wählen Sie das Produkt und die Version aus, die Sie aktivieren und lizenzieren möchten. Die Informationen werden zur Erstellung der Lizenzdatei zu einem späteren Zeitpunkt verwendet.

Produkt: 1 Solid Edge

Version: 2 109.0

3 Weiter Abbrechen

1. Wählen Sie das eingesezte Produkt.
2. Wählen Sie die Version, die verwendet werden soll (V108 steht für Version ST8).
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf *Weiter*.

Lizenzierung Solid Edge ST9 (V109) Nodelocked

Produktaktivierung

Schritt 1 : Klicken Sie auf **Neuen Rechner erstellen**, um einen Rechner zu aktivieren und Produkte dafür zuzuweisen.

Schritt 2 : Klicken Sie auf **Lizenzdatei erstellen**, um Ihre Lizenz nach Aktivierung Ihrer Rechner abzurufen. Diese Lizenzdatei kann für beliebige aktivierte Rechner verwendet werden.

Schritt 3 : Klicken Sie zur Bearbeitung der Lizenzierung eines vorhandenen Rechners auf den Rechnernamen.

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Lang	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Benutzer
SE289	GER	Solid Edge Classic Node Lock	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001

[Details ausblenden](#)

Klicken Sie auf *Neuen Rechner erstellen*, um einen Rechner anzulegen und eine Lizenz zuzuweisen.

Produktaktivierung

Schritt 1: Geben Sie den Namen des Rechners ein, den Sie aktivieren möchten. Der Rechnername wird zur Identifizierung dieses Rechners verwendet, wenn Sie diesen zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten. Geben Sie einen beschreibenden Namen ein, mit dem der Rechner an Ihrem Standort identifiziert werden kann.

Schritt 2: Geben Sie die Festplattenseriennummer (Volume-ID) des Rechners ohne den Bindestrich ein. Die Festplattenseriennummer wird in der oberen rechten Ecke des Solid Edge-Lizenzierungsdienstprogramms angezeigt, das mit Solid Edge ausgeliefert wird. Sie wird auch angezeigt, wenn sie den Befehl dir c: in einem Befehlsfenster ausführen.

Schritt 3: Klicken Sie zum Erstellen des Rechners auf Erstellen.

Schritt 4: Klicken Sie zum Zuweisen von Produkten für diesen neuen Rechner auf Produkte zuweisen.

Note The Solid Edge Composite ID (SE CID) is required for ST4 license files. If you are connected using the machine you are activating you can click Get Number to retrieve your SE CID value. To obtain the value manually download and run the SE CID utility on the machine you are activating. The utility can be downloaded from the Siemens PLM FTP Server

Rechnername:*

activation3.secid:*

*Erforderliches Feld

Hinweis: Wenn Sie von dem zu aktivierenden Rechner hierher verbunden sind, können Sie auf Nummer abrufen klicken, um Ihre Festplatteninformationen abzurufen.

1. **Vergeben Sie einen x-beliebigen Rechnernamen.**
2. **Geben Sie die Solid Edge CID des Rechners an, für den diese Lizenzierung ange-dacht ist. Oder klicken Sie auf *Nummer abrufen*.**
3. **Klicken Sie auf *Erstellen*.**

Falls Sie diese Nummer nicht zur Hand haben, nehmen Sie den Leitfaden zur Ermittlung der Solid Edge Composite ID zur Hand.

Lizenzierung Solid Edge ST9 (V109) Nodelocked

Produktaktivierung

Schritt 1 : Klicken Sie auf **Neuen Rechner erstellen**, um einen Rechner zu aktivieren und Produkte dafür zuzuweisen.
 Schritt 2 : Klicken Sie auf **Lizenzdatei erstellen**, um Ihre Lizenz nach Aktivierung Ihrer Rechner abzurufen. Diese Lizenzdatei kann für beliebige aktivierte Rechner verwendet werden.
 Schritt 3 : Klicken Sie zur Bearbeitung der Lizenzierung eines vorhandenen Rechners auf den Rechnernamen.

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Lang	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Benutzer
SE289	GER	Solid Edge Classic Node Lock	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001

[Details ausblenden](#)

*TestPC(282065DC17A1)

Nachdem der Rechner erstellt wurde, kann dieser in der **Liste der erstellten Rechner** ausgewählt werden.

Klicken Sie auf den erstellten Rechner.

Produktaktivierung

Wählen Sie die Produkte aus, die von diesem Rechner entfernt werden sollen. Klicken Sie zur Zuweisung von Elementen für diesen Rechner auf die Registerkarte **Produkte zuweisen**.

Hinweis: Gewährleisten Sie zur erfolgreichen Lizenzierung und Ausführung Ihrer Anwendungen, dass Sie ein Einzelprodukt für Ihren Rechner ausgewählt haben. Einzelprodukte sind Solid Edge Classic, Foundation, Design and Drafting und Insight.

Rechner:

ID	Produkt-ID	Lang	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	Eines entfernen
Für diesen Rechner sind momentan keine Produkte zugewiesen.							

Wählen Sie *Produkte zuweisen*.

Lizenzierung Solid Edge ST9 (V109) Nodelocked

Nicht zugewiesene Lizenz(en)

ID	Produkt-ID	Lang	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	
	SE289	GER	Solid Edge Classic Node Lock	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen

2 Fertigstellen

1. Wählen Sie die Lizenzen und Zusatzmodule die dem Rechner zugewiesen werden sollen.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit *Fertigstellen*.

Produktaktivierung

Schritt 1 : Klicken Sie auf Neuen Rechner erstellen, um einen Rechner zu aktivieren und Produkte dafür zuzuweisen.
 Schritt 2 : Klicken Sie auf Lizenzdatei erstellen, um Ihre Lizenz nach Aktivierung Ihrer Rechner abzurufen. Diese Lizenzdatei kann für beliebige aktivierte Rechner verwendet werden.
 Schritt 3 : Klicken Sie zur Bearbeitung der Lizenzierung eines vorhandenen Rechners auf den Rechnernamen.

Neuen Rechner erstellen **2** Lizenzdatei erstellen Abbrechen

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Lang	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Benutzer
SE289	GER	Solid Edge Classic Node Lock	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001

Details ausblenden

1 TestPC(282065DC17A1)					
282060CD71A1	SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2016	Demo	000000001

1. Hier werden Ihnen nun die Rechner mit den zugewiesenen Lizenzen angezeigt.
2. Um die Lizenz nun zu erstellen, klicken Sie auf *Lizenzdatei erstellen* und speichern diese ab.

Wenn Sie mehrere Rechner erstellen und diesen Lizenzen zuweisen wollen, wiederholen Sie die oben genannten Schritte und erstellen Sie erst am Ende die Lizenz.

Diese kann dann auf jedem in der Liste aufgeführten Rechner verwendet werden.

Das Lizenzfile muss im Verzeichnis `\\Solid Edge ST9\\Preferences` liegen und `SELICENSE.dat` heißen.