

Installationsanleitung Solid Edge 2024 (v2310)



Inhalt

Allgemeine Hinweise.....	2
Systemanforderungen.....	3
Installation von Solid Edge 2024 (v2310).....	4
1. Sichern Sie Ihre wichtigen Dateien.....	4
2. Software abrufen.....	4
3. Neue Version installieren.....	6

Allgemeine Hinweise

Diese Installationsanleitung enthält allgemeine Information zur Installation von Solid Edge 2024 (v2310).

Nach der Installation ist eine Lizenzierung des Programms erforderlich. Die Anleitungen zur Lizenzierung von Solid Edge (Nodelocked oder Floating) finden Sie hier: www.pbu-cad.de/downloads/hilfen/solid-edge

Diese Installationsanleitung richtet sich an Administratoren oder Benutzer mit Administratorrollen, die Solid Edge installieren möchten. Der Zugriff auf ein Konto mit Administratorrechten ist erforderlich, um die in dieser Anleitung beschriebenen Aktionen durchzuführen.

Um Software-Downloads zu erhalten, benötigen Sie einen WebKey-Zugang für die Nutzung des Siemens Digital Industries Software Supports. Eine Anleitung für das Erstellen finden Sie hier: [Leitfaden zur WebKey-Erstellung](#)
Das Freeware-Antivirusprogramm Avira identifiziert auf Windows-Plattformen gelegentlich fälschlicherweise einige Solid Edge-DLLs als infizierte Dateien. Wenn Sie Avira auf einen Windows-Computer verwenden und auf dieses Problem stoßen, verwenden Sie bitte die Avira-Option, die Dateien vom Scanvorgang mit Avira auszuschließen. Darüber hinaus sind auch F-Secure-Antivirenprogramme dafür bekannt, die Leistung von Solid Edge in einigen Szenarien zu beeinträchtigen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Installation komplett durch und überprüfen Sie die notwendigen Systemanforderungen vor Beginn der Installation.

Nach der Installation: Für genauere Informationen und die optimale Einstellung des Systems lesen Sie bitte unbedingt die „**readme.htm**“-Datei. Diese befindet sich nach dem Entpacken im Ordner „**Solid Edge**“ des Installationsverzeichnis.

Systemanforderungen

Solid Edge 2024 (v2310) wurde für folgende Systeme zertifiziert:

Empfohlene Konfiguration

- Windows 10 Enterprise oder Professional (nur 64-Bit), Versionen unter aktivem Microsoft-Support
- ODER
- Windows 11 Enterprise oder Professional, Versionen unter aktivem Microsoft-Support
- 10 GB erforderlicher Speicherplatz für die Installation (einschließlich der Voraussetzungen)
 - 32 GB Arbeitsspeicher (RAM) oder mehr
 - Microsoft Office 2021 und Microsoft Office 365 Business
 - Farbtiefe: True Color (32-Bit) oder 16 Millionen Farben (24-Bit)
 - Bildschirmauflösung: 1920 x 1080
 - Grafik-RAM: 2 GB
 - Moderne und beliebte Browser wie Google Chrome, Microsoft Edge und Mozilla Firefox.

Mindestkonfiguration

- Windows 10 Enterprise oder Professional (nur 64 Bit), Versionen unter aktivem Microsoft-Support
- 10 GB erforderlicher Speicherplatz für die Installation (einschließlich der Voraussetzungen)
- 16 GB RAM für kommerzielle Benutzer und 8 GB RAM für akademische Benutzer
- 65.000 Farben
- Bildschirmauflösung 1920 x 1080

Hinweise:

- Windows Home Edition wird nicht unterstützt.
- Microsoft Office 2019 wird nicht mehr unterstützt
- Wir empfehlen, Solid Edge nicht auf Server-Betriebssystemen zu verwenden.

Installation von Solid Edge 2024 (v2310)

1. Sichern Sie Ihre wichtigen Dateien

Sollten auf Ihrem Rechner noch andere Solid Edge-Versionen installiert sein, müssen Sie diese vorab deinstallieren. Denken Sie bitte vor der Deinstallation älterer Solid Edge-Installation an die Sicherung Ihrer Vorlagen und Konfigurationsdateien, sofern sie nicht auf dem Server oder in anderen Verzeichnissen liegen. Bitte deinstallieren Sie in diesem Zuge auch die KeyShot.exe. Die aktuelle KeyShot-Version wird bei der Neuinstallation automatisch mitinstalliert.

Die Deinstallation nehmen Sie vor unter: *Einstellungen -> Apps -> Apps & Features*

Nach der Deinstallation der Programme empfehlen wir dringend den Neustart Ihres Rechners.

2. Software abrufen

Starten Sie im [Siemens Support Center \(www.siemens.com\)](http://www.siemens.com) den Download (WebKey-Zugang erforderlich).

Wählen Sie die gewünschte Version (1) aus. Sie sehen nun alle Downloads für diese Version.

Wählen Sie den Ordner Solid Edge 2024 (v2310) (2).

Screenshot of the Siemens Support Center download page for Solid Edge 2024 (v2310). The page shows a navigation bar with 'Downloads' selected. A dropdown menu labeled 'Version auswählen' is open, showing 'Solid Edge 2024 (v2310)' selected, with a '1' next to it. Below the dropdown, there are eight download cards. The first card, 'Solid Edge 2024 (v2310)', is highlighted with a blue border and has a '2' next to it. The other cards are: 'Solid Edge 2024 (v2310) Customer Patches', 'Solid Edge 2024 (v2310) Language Fixes', 'Solid Edge 2024 (v2310) OSS', 'Solid Edge 2024 (v2310) Updates', 'Solid Edge 2024 (v2310) Add-ons', and 'Solid Edge 2024 (v2310) Portfolio'. Each card includes a download icon and the release date 'Veröffentlichungsdatum: 10.10.2023'.

Wählen Sie „Release“ (1) und klicken Sie auf „Solid_Edge_2024_2310.exe“ (2) um den Download zu starten.

Solid Edge

Solid Edge 2024 (v2310)

Weitere Versionen

speichern

Dateien

Solid Edge 2024 (v2310) 21

OSS Source Code 1

Release 1

Solid Edge 2024 (v2310) / Solid Edge 2024 (v2310)

Čeština
 Deutsch
 English
 Español
 Français
 Magyar
 Italiano
 日本語
 한국어
 Polski
 Português (Brasil)
 简体中文
 繁體中文
Filter by OS/Language

OS	File Name	Language	Size	Format
Windows64	OSS_SourceCode.pdf tags: OSS Source Code, Release	English	57.46 KB	application/pdf
Windows64	Solid_Edge_2024_2310.exe tags: Release	English	3.9 GB	application/x-msdownload
Windows64	Solid_Edge_2024_2310_Readme.htm tags: Release	English	94.92 KB	text/html

Sie können optional das neueste verfügbare Update herunterladen. Wählen Sie dazu im Dropdown-Menü „Solid Edge 2024 (v2310) Updates“. (1)

Solid Edge

Solid Edge 2024 (v2310) Updates

Weitere Versionen

speichern

Dateien

Solid Edge 2024 (v2310) Updates 3

2024 Update 0001 1

Solid Edge 2024 (v2310) Updates ▼

English Filter by OS/Language


OS	File Name	Language	Size	Format
Windows64	Fast_Search_MSI_Update_0001.exe tags: 2024 Update 0001	English	8.51 MB	application/x-msdownload
Windows64	Solid_Edge_2024_Update_0001_Readme.txt tags: 2024 Update 0001	English	3.83 KB	text/plain
Windows64	Solid_Edge_MSI_Update_0001.exe tags: 2024 Update 0001	English	154.72 MB	application/x-msdownload

3. Neue Version installieren

Installieren Sie Solid Edge 2024, indem Sie auf „Solid_Edge_2024_2310.exe“ doppelklicken.

Während der Installationsschritte erscheint folgender Bildschirm.

- Akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen (1).
- Wählen Sie den gewünschten Modellierungsstandard aus (2); normalerweise ist dies „DIN Metrisch“.
- Optional: Wählen Sie Ihre Lizenz vorab aus (3). Die Lizenz kann auch nach der Nutzung zugewiesen werden.
- Klicken Sie auf Installieren (4).



- Starten Sie Ihr System neu und melden Sie sich erneut als Administrator an.
- Optional laden Sie das neueste verfügbare Update herunter (siehe Punkt 2) und installieren es.
- Sollten Sie während der Installation noch keine Lizenz ausgewählt haben, folgen Sie unseren Anleitungen unter: www.pbu-cad.de/downloads/hilfen/solid-edge
- Starten und testen Sie danach Solid Edge 2024.

Sie benötigen Hilfe bei der Installation?

Gerne übernehmen wir die Installation und Lizenzierung als Dienstleistung für Sie.
Kontaktieren Sie hierzu einfach unsere Servicehotline unter **+49 8251 8191-10**.